

### Rodzaj materiału:

- wymaz z kanału szyjki macicy

W przypadku badania materiału z szyjki macicy próbka powinna być pobierana wyłącznie przez wykwalifikowany personel medyczny.

### UWAGA !

- **U kobiet w ciąży nie należy wprowadzać szczoteczki głęboko do kanału szyjki macicy !**

### Przygotowanie pacjenta:

- badanie cytologia ginekologiczna wykonuje się pomiędzy 10-20 dniem cyklu miesięczkowego (nie wcześniej niż 2 dni po ostatnim dniu miesiączki i nie później niż 2 dni przed jej rozpoczęciem)
- przez okres 7 dni przed pobraniem materiału nie należy stosować żadnych leków dopochwowych
- przez okres 24 godzin przed pobraniem należy zrezygnować ze współżycia płciowego
- odczekać co najmniej 24 h po badaniu ginekologicznym lub badaniu USG dopochwowym
- u pacjentek wymazu nie należy pobierać w okresie krwawienia miesięczkowego;

### Zestaw do pobierania materiału :

W skład zestawu wchodzi:

- szczoteczka cytologiczna Rovers Cervex - Brush
- pojemnik z podłożem płynnym Surepath
- ulotka informacyjna dla Pacjenta
- 4 samoprzylepne etykiety
- protokół pobrania materiału dla laboratorium



### Pobranie materiału:

**Uwaga! Wszystkie poniższe czynności związane z pobraniem wymazu należy koniecznie wykonywać w rękawiczkach lateksowych.**

### Wymaz z szyjki macicy:

1. Wyjąć szczoteczke cytologiczną typu Rovers Cervex-Brush z zestawu z opakowania ochronnego.
2. Centralne włoski szczoteczki wprowadzić do kanału szyjki macicy, lekko nacisnąć tak, aby boczne „włoski” szczoteczki zagięły się przy zetknięciu z tarczą szyjki macicy. Utrzymując nacisk, trzonek uchwycić kciukiem oraz palcem wskazującym, szczoteczke obrócić pięciokrotnie zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
3. Wyjąć szczoteczke nie dotykając ścian pochwy.




### Następnie należy wykonać następujące czynności:

4. Odkręcić pojemnik z podłożem transportowym, uważając, aby nie rozlać zawartości pojemnika.
5. Umieścić szczoteczke z pobranym materiałem w pojemniku transportowym, kilkakrotnie mieszając zawartość.

**Uwaga:** Szczoteczke pozostaw w pojemniku z podłożem transportowym.

6. Złamać górną część szczoteczki w zaznaczonym miejscu tak, aby pozostała część z pobranym materiałem zmieściła się w pojemniku z podłożem transportowym.
7. Szczelnie zakręcić.
8. Probówkę należy okleić indywidualnym kodem testu dołączonym do zestawu, w pozycji pionowej.



- 9.** Wypełnić protokół pobrania materiału dla laboratorium, nakleić na nim drugą etykietę z identyfikacyjnym kodem testu i umieścić wraz z probówką w pudełku.

**UWAGA! Pobrany materiał należy przechowywać i transportować w temp. (2-25°C). Materiał powinien trafić do laboratorium w ciągu 72h od momentu pobrania.**

Nie należy wysyłać materiału w piątki oraz w weekendy ze względu na wydłużony czas transportu. Najlepiej pobierać materiał w dniach poniedziałek – czwartek. Jeśli próbka zostanie pobrana w Piątek należy przechować ją w odpowiednich warunkach (temperatura lodówki) i wysłać kurierem w poniedziałek.

- 10.** Pudełko zawierające probówkę ze szczoteczką oraz wypełniony protokół należy przekazać do laboratorium na adres:

**Synevo Sp. z o.o.  
Zakład Genetyki  
ul. Balicka 35, 30-149 Kraków**

W celu zamówienia kuriera TNT należy zadzwonić pod ogólnopolski numer telefonu **801 888 700 lub 801 310 000** i poprosić o połączenie z działem medycznym. Przy zamówieniu kuriera należy podać **numer klienta Nucleagena – 114061**. Koszt przesyłki pokrywa odbiorca.

REF 090 08264 00 BD SurePath™